

Toris-Direktor

Toris-Direktor ist eine Ansteuerungssoftware von externen Monitoren/Beamer/Fernsehgeräten mit Norm-Anschlüssen.

TorisDirektor bietet eine später erweiterbare Sammlung von Bildschirmen für:

1. Ansagemonitor mit Start und Ergebnis getrennt.
2. Ansagemonitor mit integriertem Ergebnisbrowser
3. Startertafel (Vorzugsweise Fernseher 40 Zoll und höher in senkrechter Aufhängung.
4. Lokale Kopie der Startertafel zur Überwachung.

Toris-Direktor bedient sich dabei externer Grafikkarten über USB oder Netzwerk welche als Desktoperweiterung eingebunden werden können. Toris-Direktor kann Erweiterungen nach Links/Rechts/Oben/Unten nutzen und verschiebt den Bildschirm je nach ihrer Einstellung automatisch dahin.

Die Bildschirme benötigen nachstehende Auflösung:

- 1: 1024 X 768 oder höher
- 2: 1280 X 1024 oder höher (wichtig ist hier ein Vertikale Auflösung von mind. 1024
- 3: Im Senkrechten Betrieb unbedingt einzuhalten sind: 768 (oder vergleichbar) X 1024 (1080) dabei ist die Breite variabel aber die Vertikale von 1024 (oder ähnlich) sollte eingehalten werden, da nur so der Bildschirm flächig gefüllt wird. Fast alle externen Grafikkarten lassen sich unabhängig von der Grundauflösung auf die vom Monitor/Fernsehgerät unterstützte Auflösung einstellen.
- 4: Dieser Bildschirm ist ein „kleiner Bruder“ von 3 und muss nicht gesondert eingestellt werden.

Anforderungen:

Ein oder mehrere Bildschirmanschlüsse (VGA/HDMI/DVI etc..)

Für die Ansteuerung ist die Benutzung und Einstellung der Windows-Desktoperweiterung notwendig. Für Übertragungen im Netzwerk für größere Entfernungen gibt es Fernseher/Monitore mit integrierten Grafikkarten incl. Netzwerkunterstützung, sowie netzwerkfähige Grafikextender/DVI over Ethernet etc. Bitte lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.

Grundsätzliche Bedienung

Sie aktivieren das Modul über die Voreinstellungen -> Starterliste.

Danach finden Sie in der Ergebnisbearbeitung von Toris einen zusätzlichen Menüpunkt zum Aufruf der Steuermaske für Toris-Direktor im Menü ‚Fenster->Zusatzinformationen-TorisDirektor‘.

Hier können Sie die verschiedenen Bildschirme starten und anhalten.

Wenn Sie einen Bildschirm gestartet haben, sollten Sie als nächstes den 1.Starter markieren und dann den Button ‚Send Starter‘ betätigen. Dieses initialisiert alle aktiven Bildschirme.

Nach der Ergebniseingabe wird z.B. die Tafel mit dem Ergebnis aktualisiert und automatisch der nächste Starter angezeigt. Durch markieren und ‚Send Starter‘ wird ein Teilnehmer sofort auf der Tafel markiert. Dieses ist notwendig um nach einem Ausscheider den nächsten Starter zu adressieren, da der Ausgeschiedene intern an das Ende der Liste geschoben wird.

Wichtiger Hinweis für die Startertafel !

Wenn ein Teilnehmer zurückzieht sollte er nur über en Meldestellenmodus gestrichen werden. Dieses wird von der tafel erkannt und entsprechend dargestellt. Keinesfalls sollten nach Prüfungsstart die Starterliste verändert werden ohne dem Eingebler dieses mitzuteilen. Falls die Liste während der Prüfung verändert wird, kann der Eingebler die Tafel ‚Resetten‘ und mit ‚Send Starter‘ die aktuelle Position neu setzen.

Es können bis zu 4 zusätzliche Bildschirme – auch gemischt oder mit Kopien gleichzeitig automatisch mitgesteuert werden (Hardware vorausgesetzt) .

So könnte z.B. die Startertafel an 3 verschiedenen Orten über Netzwerk von dem jeweiligen Ergebnis-PC mit gleichem Inhalt gesteuert werden und gleichzeitig noch ein Ansagemonitor und eine lokale Tafel.

Probleme:

Wenn eine externe Grafikkarte ausfällt, erscheint (meistens) dieser Biuldschirm auf dem Erfassungs – PC und überdeckt das ganze Bild. Beenden Sie diesen Bildschirm dann mit ALT+F4 und drücken den Button Stop des ausgefallenen Monitors. Das nachträglich Stoppen ist notwendig um den Monitor danach wieder neu ansteuern zu können.

Folgende Prüfungsarten werden zur Zeit nur im Reiten unterstützt:

Alle Prüfungen mit einfacher Wertnote oder getrenntem Richten incl. Kür mit allen Bildschirmen.

Alle Springen incl. Stechen (Tafel: Stechliste muss vorher erstellt werden)

Vielseitigkeit Dressur / Gelände /Springen (Tafel: Gelände/Umgekehrte Startfolge in Arbeit)

In Arbeit sind ferner die Unterstützung von:

KO-Springen/Jagd nach Punkten

Siegerrunde nach Ergebnis

Reit/Dressurpferde

Einige funktionieren bereits – bitte ausprobieren

Wir wünschen viel Erfolg bei der Arbeit.